

# ViaBTC XMR 挖矿教程

## 1. 下载挖矿软件

各版本下载地址如下：

amd 版本：<https://github.com/xmrig/xmrig-amd/releases>

nvidia版本：<https://github.com/xmrig/xmrig-nvidia/releases>

cpu 版本：<https://github.com/xmrig/xmrig/releases>

注：版本需在v2.13.0及以上

## 2. 配置

### 1) A 卡挖矿

在解压文件夹中找到“xmrig-amd.zip”，解压后，找到“start.cmd”，用记事本打开。将内容修改为如下：

```
xmrig-amd.exe -o xmr.viabtc.com:8888 -u 账户名.矿工名 -p x -k
```

注意：请将账户名改为你在 pool.viabtc.com 的账号名或者子账号名，矿工名可任意填写。

修改完成后点击“保存”。

### 2) N 卡挖矿

在解压文件夹中找到“xmrig-nvidia.zip”，解压后，找到“start.cmd”，用记事本打开。将内容修改为如下：

```
xmrig-nvidia.exe -o xmr.viabtc.com:8888 -u 账户名.矿工名 -p x -k
```

注意：请将账户名改为你在 pool.viabtc.com 的账号名或者子账号名，矿工名可任意填写。

修改完成后点击“保存”。

### 3) CPU 挖矿

在解压文件夹中找到“xmrig-cpu.zip”，解压后，找到“start.cmd”，用记事本打开。将内容修改为如下：

```
xmrig.exe --max-cpu-usage 85 --cpu-priority 3 -o xmr.viabtc.com:8888 -u 账户名.  
矿工名 -p x -k
```

注意：请将账户名改为你在 pool.viabtc.com 的账号名或者子账号名，矿工名可任意填写。

修改完成后点击“保存”。

## 3. 运行

根据所使用的挖矿设备（A卡/N卡/CPU），在对应文件夹双击相对应的“start.cmd”即可开始挖矿。

注意：后缀 8888 如检测不到矿工，可以尝试 80 端口

```
xmr.viabtc.com:80
```