

ViaBTC XMR 挖礦教程

1. 下載挖礦軟件

各版本下載地址如下：

amd 版本：<https://github.com/xmrig/xmrig-amd/releases>

nvidia 版本：<https://github.com/xmrig/xmrig-nvidia/releases>

cpu 版本：<https://github.com/xmrig/xmrig/releases>

注：版本需在 v2.13.0 及以上

2. 配置

1) A 卡挖礦

在解壓文件夾中找到“xmrig-amd.zip”，解壓後，找到“start.cmd”，用記事本打開。將內容修改為如下：

```
xmrig-amd.exe -o xmr.viabtc.com:8888 -u 賬戶名.礦工名 -p x -k
```

注意：請將賬戶名改為你在 pool.viabtc.com 的賬號名或者子賬號名，礦工名可任意填寫。

修改完成後點擊“保存”。

2) N 卡挖礦

在解壓文件夾中找到“xmrig-nvidia.zip”，解壓後，找到“start.cmd”，用記事本打開。

將內容修改為如下：

```
xmrig-nvidia.exe -o xmr.viabtc.com:8888 -u 賬戶名.礦工名 -p x -k
```

注意：請將賬戶名改為你在 pool.viabtc.com 的賬號名或者子賬號名，礦工名可任意填寫。

修改完成後點擊“保存”。

3) CPU 挖礦

在解壓文件夾中找到“xmrig-cpu.zip”，解壓後，找到“start.cmd”，用記事本打開。將內容修改為如下：

```
xmrig.exe --max-cpu-usage 85 --cpu-priority 3 -o xmr.viabtc.com:8888 -u 賬戶名.
```

```
礦工名-p x -k
```

注意：請將賬戶名改為你在 pool.viabtc.com 的賬號名或者子賬號名，礦工名可任意填寫。

修改完成後點擊“保存”。

3. 運行

根據所使用的挖礦設備（A卡/N卡/CPU），在對應文件夾雙擊相對應的“start.cmd”即可開始挖礦。

注意：後綴 8888 如檢測不到礦工，可以嘗試 80 端口

```
xmr.viabtc.com:80
```